

BÁO CÁO TỔNG HỢP: CẤU TRÚC CÁC FILE H5 (PYTHON)

****Ngày tạo báo cáo**:** 2026-01-25 15:41:24

MỤC LỤC

- 1. [BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE IQETHERNET.H5](#báo-cáo-chi-tiết-cấu-trúc-file-iqethernet.h5)
 - 2. [BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE IQTCP.H5](#báo-cáo-chi-tiết-cấu-trúc-file-iqtcp.h5)
 - 3. [BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE SPECTRUM.H5](#báo-cáo-chi-tiết-cấu-trúc-file-spectrum.h5)
 - 4. [BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE HISTOGRAM.H5](#báo-cáo-chi-tiết-cấu-trúc-file-histogram.h5)
 - 5. [BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE DF.H5](#báo-cáo-chi-tiết-cấu-trúc-file-df.h5)
 - 6. [BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE DEMODULATION.H5](#báo-cáo-chi-tiết-cấu-trúc-file-demodulation.h5)
 - 7. [BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE IDENTIFIER.H5](#báo-cáo-chi-tiết-cấu-trúc-file-identifier.h5)
-

=====

=====

PHẦN 1

=====

BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE IQETHERNET.H5

1. TỔNG QUAN

File `iqethernet.h5` là file HDF5 chứa dữ liệu IQ (In-phase và Quadrature) từ Ethernet Packets. File này được đọc bởi module Python `reader_iqethernet_h5.py` dựa trên code MATLAB `read_iq_ethernet_h5_verge.m`.

Thông tin cơ bản:

- **Định dạng**: HDF5 (Hierarchical Data Format version 5)
- **Loại dữ liệu**: IQ samples (Ethernet Packets)
- **Cấu trúc chính**:
 - `/attribute`: Chứa metadata (thông tin chung, DDC, request, ...)
 - `/session`: Chứa dữ liệu raw bytes của các Ethernet packets

2. CẤU TRÚC FILE H5

2.1. Cấu trúc tổng thể

```
iqethernet.h5
├── /attribute                                # Group chứa metadata
│   ├── Attributes (trực tiếp)                # → global_info
│   ├── /ddc                                # → global_info['ddc']
│   │   └── Attributes
│   ├── /request                            # → global_info['request']
│   │   └── Attributes
│   └── ... (các group con khác)
└── /session                                # Group chứa dữ liệu raw packets
    ├── /00000000000000000000                # Session ID
    │   └── /raw                            # Dataset: Raw Ethernet packet bytes
    └── /00000000000000000001
```

└─ /raw
└─ ... (nhiều sessions)

Thống kê:

- **Số streams**: 1
- **Tổng số packets**: 12737

2.2. Chi tiết các thành phần

A. `/attribute`` Group

Group này chứa tất cả metadata của file:

8. **Attributes** trực tiếp tại `/attribute``:

- - Được đọc vào `data['global_info']``
- - Chứa thông tin chung như: `client_ip``, `frequency``, `bandwidth``, `channel``, `mission``, ...

9. **Sub-groups** trong `/attribute``:

- - Mỗi sub-group được đọc vào `data['global_info'][sub_name]``
- - Ví dụ: `/attribute/ddc`` → `data['global_info']['ddc']``
- - Ví dụ: `/attribute/request`` → `data['global_info']['request']``

B. `/session`` Group

Group này chứa dữ liệu raw bytes của các Ethernet packets:

- Mỗi session có ID dạng: `00000000000000000000``, `00000000000000000001``, ...
- Mỗi session chứa 1 dataset:
- - `raw``: Raw Ethernet packet bytes (uint8 array)
- Mỗi packet được giải mã theo cấu trúc:

- - Header (40 bytes): header, stream_id, timestamp, frequency, len, bandwidth, switch_id, sample_cnt
- - Payload: IQ samples (Int16, xen kẽ I và Q)

3. INPUT VÀ OUTPUT CỦA READER

3.1. Input

****Hàm**:** read_iqethernet_h5(filename: str)

****Tham số**:**

- `filename` (str): Đường dẫn đến file H5 cần đọc
- - Ví dụ: ` '../00_DATA_h5/iqethernet.h5'`

3.2. Output

****Kiểu trả về**:** Dict[str, Any]

****Cấu trúc output**:**

```
{
  'global_info': {
    # Dictionary chứa tất cả attributes từ /attribute
    # Ví dụ:
    # 'client_ip': '192.168.1.100',
    # 'frequency': 1000000000.0, # Hz
    # 'bandwidth': 200000000.0, # Hz
    # 'ddc': {...}, # Sub-group attributes
    # 'request': {...}, # Sub-group attributes
    # ...
  },
  'streams': {
```

```

'Stream_0': {
    'packets': [
        {
            'header': uint32,
            'stream_id': uint32,
            'timestamp': uint64,
            'frequency': uint64, # Hz
            'len': uint32,
            'bandwidth': uint32, # Hz
            'switch_id': uint32,
            'sample_cnt': uint32,
            'iq_data': np.ndarray, # Complex IQ samples
            'h5_session_idx': int # Index trong H5 file
        },
        # ... (nhiều packets)
    ],
    'all_iq': np.ndarray # (Optional) Tất cả IQ nối lại
},
'Stream_1': {...},
# ... (nhiều streams)
}
}

```

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG READER

4.1. Cài đặt

****Yêu cầu**:**

- Python 3.6+
- Thư viện: `h5py`, `numpy`

****Cài đặt dependencies**:**

```
pip install h5py numpy
```

4.2. Cách sử dụng cơ bản

```
from reader_iqethernet_h5 import read_iqethernet_h5
```

```
# Đọc file
filename = 'path/to/iqethernet.h5'
data = read_iqethernet_h5(filename)

# Truy cập thông tin
print(f"Số streams: {len(data['streams'])}")
if 'global_info' in data and 'frequency' in data['global_info']:
    print(f"Frequency: {data['global_info']['frequency']} Hz")
```

4.3. Cách lấy các trường thông tin output

A. Lấy thông tin chung (Global Info)

```
# Lấy toàn bộ global_info
global_info = data['global_info']

# Lấy từng trường cụ thể
if 'client_ip' in data['global_info']:
    client_ip = data['global_info']['client_ip']
if 'frequency' in data['global_info']:
    frequency = data['global_info']['frequency'] # Hz
if 'bandwidth' in data['global_info']:
    bandwidth = data['global_info']['bandwidth'] # Hz

# Lấy sub-group (ví dụ: ddc)
if 'ddc' in data['global_info']:
    ddc_info = data['global_info']['ddc']
    # Truy cập các trường trong ddc
    # ddc_channel = ddc_info.get('channelIndex', None)

# In ra tất cả các trường
for key, value in data['global_info'].items():
    if isinstance(value, dict):
        print(f"{key}: (sub-group)")
        for sub_key, sub_value in value.items():
            print(f"  {sub_key}: {sub_value}")
    else:
        print(f"{key}: {value}")
```

B. Lấy dữ liệu Streams

****1. Lấy danh sách tất cả streams:****

```
# Lấy tất cả stream names
stream_names = list(data['streams'].keys())
```

```
print(f"Có {len(stream_names)} streams: {stream_names}")
```

```
# Lấy một stream cụ thể  
stream_0 = data['streams']['Stream_0']
```

****2. Lấy packets từ một stream:****

```
# Lấy stream  
stream = data['streams']['Stream_0']
```

```
# Lấy danh sách packets  
packets = stream['packets']  
print(f"Số packets: {len(packets)}")
```

```
# Lấy packet đầu tiên  
packet = packets[0]  
print(f"Stream ID: {packet['stream_id']}")  
print(f"Frequency: {packet['frequency']} Hz ({packet['frequency']/1e6:.2f}  
MHz)")  
print(f"Bandwidth: {packet['bandwidth']} Hz ({packet['bandwidth']/1e6:.2f}  
MHz)")  
print(f"Sample count: {packet['sample_cnt']}")
```

****3. Lấy dữ liệu IQ từ packet:****

```
import numpy as np
```

```
# Lấy packet  
packet = data['streams']['Stream_0']['packets'][0]
```

```
# Lấy dữ liệu IQ phức  
iq_data = packet['iq_data'] # numpy array, dtype: complex128  
print(f"IQ data: shape={iq_data.shape}, dtype={iq_data.dtype}")  
print(f"IQ samples (5 đầu): {iq_data[:5]}")
```

```
# Tính toán từ IQ phức  
# Biên độ (Magnitude)  
magnitude = np.abs(iq_data)  
print(f"Magnitude: min={magnitude.min():.2f}, max={magnitude.max():.2f}")
```

```
# Phase (Góc pha)  
phase = np.angle(iq_data)  
print(f"Phase: min={phase.min():.3f}, max={phase.max():.3f}")
```

```
# Power  
power = np.abs(iq_data) ** 2  
print(f"Power: mean={power.mean():.2f}")
```

****4. Lấy all_iq (tất cả IQ nối lại):****

```
# Lấy stream
stream = data['streams']['Stream_0']

# Lấy all_iq (nếu có)
if 'all_iq' in stream:
    all_iq = stream['all_iq'] # Tất cả IQ từ tất cả packets nối lại
    print(f"All IQ: {len(all_iq)} samples")
    print(f"Shape: {all_iq.shape}")
else:
    print("Không có all_iq")
```

****5. Duyệt qua tất cả streams và packets:****

```
import numpy as np

# Duyệt qua tất cả streams
for stream_name, stream_data in data['streams'].items():
    print(f"\nStream: {stream_name}")
    packets = stream_data['packets']
    print(f"   Số packets: {len(packets)}")

    # Duyệt qua từng packet
    for i, packet in enumerate(packets):
        stream_id = packet['stream_id']
        frequency = packet['frequency']
        iq_data = packet['iq_data']

        # Xử lý dữ liệu...
        if len(iq_data) > 0:
            magnitude = np.abs(iq_data)
            phase = np.angle(iq_data)
            print(f"   Packet {i}: Stream ID={stream_id}, "
                  f"   Freq={frequency/1e6:.2f} MHz, "
                  f"   IQ samples={len(iq_data)}")

        # Ví dụ: chỉ xử lý 10 packets đầu
        if i >= 10:
            break
```

5. VÍ DỤ CODE HOÀN CHỈNH


```

#!/usr/bin/env python3
"""
Ví dụ sử dụng reader_iqethernet_h5.py
"""

import numpy as np
from reader_iqethernet_h5 import read_iqethernet_h5

# 1. Đọc file
filename = '../00_DATA_h5/iqethernet.h5'
print(f"Đang đọc file: {filename}")
data = read_iqethernet_h5(filename)

# 2. Hiển thị thông tin chung
print("\n=== THÔNG TIN CHUNG ===")
print(f"Số streams: {len(data['streams'])}")

if 'global_info' in data:
    print("\nGlobal Info:")
    for key, value in data['global_info'].items():
        if isinstance(value, dict):
            print(f"  {key}: (sub-group)")
            for sub_key, sub_value in value.items():
                print(f"    {sub_key}: {sub_value}")
        else:
            print(f"  {key}: {value}")

# 3. Xử lý dữ liệu từ stream đầu tiên
print("\n=== XỬ LÝ STREAM ĐẦU TIÊN ===")
if data['streams']:
    stream_name = list(data['streams'].keys())[0]
    stream = data['streams'][stream_name]
    print(f"Stream: {stream_name}")
    print(f"Số packets: {len(stream['packets'])}")

    if stream['packets']:
        packet = stream['packets'][0]
        print(f"\nPacket đầu tiên:")
        print(f"  Stream ID: {packet['stream_id']}")
        print(f"  Frequency: {packet['frequency']} Hz")
        print(f"({packet['frequency']/1e6:.2f} MHz)")
        print(f"  Bandwidth: {packet['bandwidth']} Hz")
        print(f"({packet['bandwidth']/1e6:.2f} MHz)")
        print(f"  Sample count: {packet['sample_cnt']}")

        if 'iq_data' in packet and len(packet['iq_data']) > 0:
            iq_data = packet['iq_data']
            iq_mag = np.abs(iq_data)
            print(f"  IQ data: {len(iq_data)} samples")
            print(f"  Magnitude: Min={iq_mag.min():.2f}, Max={iq_mag.max():.2f},")
            print(f"Mean={iq_mag.mean():.2f}")
            print(f"  Phase: Min={np.angle(iq_data).min():.3f},")
            print(f"Max={np.angle(iq_data).max():.3f}")

```

6. BẢNG TÓM TẮT CẤU TRÚC OUTPUT

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ truy cập
<code>`global_info`</code>	<code>`dict`</code>	Attributes từ <code>`/attribute`</code>	<code>`data['global_info']['frequency']`</code>
<code>`global_info['ddc']`</code>	<code>`dict`</code>	Attributes từ <code>`/attribute/ddc`</code>	<code>`data['global_info']['ddc']['channelIndex']`</code>
<code>`streams`</code>	<code>`dict`</code>	Dictionary các streams	<code>`data['streams']['Stream_0']`</code>
<code>`streams['Stream_X']['packets']`</code>	<code>`list`</code>	Danh sách packets	<code>`data['streams']['Stream_0']['packets'][0]`</code>
<code>`packets[i]['stream_id']`</code>	<code>`uint32`</code>	Stream ID	<code>`packet['stream_id']`</code>
<code>`packets[i]['timestamp']`</code>	<code>`uint64`</code>	Timestamp	<code>`packet['timestamp']`</code>
<code>`packets[i]['frequency']`</code>	<code>`uint64`</code>	Frequency (Hz)	<code>`packet['frequency']`</code>
<code>`packets[i]['bandwidth']`</code>	<code>`uint32`</code>	Bandwidth (Hz)	<code>`packet['bandwidth']`</code>
<code>`packets[i]['iq_data']`</code>	<code>`np.ndarray`</code>	Complex IQ samples	<code>`packet['iq_data']`</code>
<code>`streams['Stream_X']['all_iq']`</code>	<code>`np.ndarray`</code>	Tất cả IQ nối lại	<code>`stream['all_iq']`</code>

7. LƯU Ý QUAN TRỌNG

10. **Kiểu dữ liệu**:

- ``iq_data`` là ``complex128`` (số phức 128-bit)
- Các trường header là ``uint32`` hoặc ``uint64``

11. **Cấu trúc packet**:

- Header: 40 bytes (header, stream_id, timestamp, frequency, len, bandwidth, switch_id, sample_cnt)
- Payload: IQ samples (Int16, xen kẽ I và Q)

12. **Xử lý dữ liệu**:

- - Luôn kiểm tra `packet['iq_data']` có rỗng không trước khi sử dụng
- - Sử dụng `numpy` để xử lý các phép toán trên mảng

13. **Hiệu năng**:

- - Đọc toàn bộ file có thể mất thời gian nếu có nhiều packets
- - Có thể tối ưu bằng cách chỉ xử lý một số streams/packets cần thiết

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- **Code MATLAB gốc**: `read_iq_ethernet_h5_verge.m`
- **Code Python**: `reader_iqethernet_h5.py`
- **HDF5 Documentation**: <https://www.hdfgroup.org/solutions/hdf5/>

Ngày tạo báo cáo: 2026-01-25

Phiên bản reader: 1.0

Tương thích với: MATLAB `read_iq_ethernet_h5_verge.m`

=====

PHẦN 2

=====

BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE IQTCP.H5

1. TỔNG QUAN

File `iqtcp.h5` là file HDF5 chứa dữ liệu IQ (In-phase và Quadrature) từ Narrowband TCP. File này được đọc bởi module Python `reader_iqtcp_h5.py` dựa trên code MATLAB `read_iqtcp_h5_verge2.m`.

Thông tin cơ bản:

- **Định dạng**: HDF5 (Hierarchical Data Format version 5)
- **Loại dữ liệu**: IQ samples (Narrowband TCP)
- **Số sessions**: 46,072 sessions
- **Cấu trúc chính**:
 - `/attribute``: Chứa metadata (thông tin chung, DDC, request, ...)
 - `/session``: Chứa dữ liệu IQ của các sessions

2. CẤU TRÚC FILE H5

2.1. Cấu trúc tổng thể

```
iqtcp.h5
├── /attribute                                # Group chứa metadata
│   ├── Attributes (trực tiếp)                # → global_info
│   ├── /ddc                                # → ddc_info
│   │   └── Attributes
│   ├── /request                            # → request_info
│   │   └── Attributes
│   └── ... (các group con khác)
└── /session                                # Group chứa dữ liệu IQ
    ├── /00000000000000000000              # Session ID
```

```

├── /i                                # Dataset: In-phase samples
├── /q                                # Dataset: Quadrature samples
├── /00000000000000000001
├── /i
├── /q
└── ... (46,072 sessions)

```

2.2. Chi tiết các thành phần

A. ``/attribute`` Group

Group này chứa tất cả metadata của file:

14. ****Attributes trực tiếp tại ``/attribute``:**

- Được đọc vào ``data['global_info']``
- Chứa thông tin chung như: ``client_ip``, ``frequency``, ``bandwidth``, ``channel``, ``mission``, ...

15. ****Sub-groups trong ``/attribute``:**

- Mỗi sub-group được đọc vào ``data['{name}_info']``
- Ví dụ: ``/attribute/ddc`` → ``data['ddc_info']``
- Ví dụ: ``/attribute/request`` → ``data['request_info']``
- Các sub-group có thể chứa:
 - Attributes (metadata)
 - Datasets (dữ liệu bổ sung, ví dụ: labels)

B. ``/session`` Group

Group này chứa dữ liệu IQ của tất cả sessions:

- Mỗi session có ID dạng: ``0000000000000000000``, ``0000000000000000001``, ...
- Mỗi session chứa 2 datasets:
 - ``i``: In-phase samples (kiểu `int32`, shape: (512,))
 - ``q``: Quadrature samples (kiểu `int32`, shape: (512,))

3. INPUT VÀ OUTPUT CỦA READER

3.1. Input

Hàm: `read_iqtcp_h5(filename: str)`

Tham số:

- `filename` (str)`: Đường dẫn đến file H5 cần đọc
- - Ví dụ: ``'../00_DATA_h5/iqtcp.h5`'`

3.2. Output

Kiểu trả về: `Dict[str, Any]`

Cấu trúc output:

```
{
  'global_info': {
    # Dictionary chứa tất cả attributes từ /attribute
    # Ví dụ:
    # 'client_ip': '192.168.1.100',
    # 'frequency': 1000000000.0, # Hz
    # 'bandwidth': 20000000.0,   # Hz
    # 'channel': 1,
    # 'mission': 'surveillance',
    # ...
  },
  'ddc_info': {
    # Dictionary chứa attributes từ /attribute/ddc
    # Ví dụ:
    # 'channelIndex': 0,
    # 'frequency': 950000000.0,
    # 'deviceId': 'device_001',
  }
}
```

```

        # ...
    },

    'request_info': {
        # Dictionary chứa attributes từ /attribute/request
        # Ví dụ:
        # 'fileName': 'data_20240113.h5',
        # 'duration': 3600.0, # seconds
        # 'checkpoint': True,
        # ...
    },

    # Các info khác (nếu có):
    # 'label_info': {...},
    # 'other_info': {...},

    'sessions': [
        {
            'id': '000000000000000000', # Session ID (string)
            'i': np.array([...]),        # In-phase samples (numpy array, int32)
            'q': np.array([...]),        # Quadrature samples (numpy array,
int32)
            'iq': np.array([...])        # Complex IQ = I + j*Q (numpy array,
complex128)
        },
        {
            'id': '0000000000000000001',
            'i': np.array([...]),
            'q': np.array([...]),
            'iq': np.array([...])
        },
        # ... (46,072 sessions)
    ]
}

```

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG READER

4.1. Cài đặt

****Yêu cầu**:**

- Python 3.6+
- Thư viện: `h5py`, `numpy`

****Cài đặt dependencies**:**

```
pip install h5py numpy
```

4.2. Cách sử dụng cơ bản

```
from reader_iqtcp_h5 import read_iqtcp_h5

# Đọc file
filename = 'path/to/iqtcp.h5'
data = read_iqtcp_h5(filename)

# Truy cập thông tin
print(f"Số sessions: {len(data['sessions'])}")
print(f"Frequency: {data['global_info']['frequency']} Hz")
```

4.3. Cách lấy các trường thông tin output

A. Lấy thông tin chung (Global Info)

```
# Lấy toàn bộ global_info
global_info = data['global_info']

# Lấy từng trường cụ thể
client_ip = data['global_info']['client_ip']
frequency = data['global_info']['frequency'] # Hz
bandwidth = data['global_info']['bandwidth'] # Hz
channel = data['global_info']['channel']
mission = data['global_info']['mission']

# In ra tất cả các trường
for key, value in data['global_info'].items():
    print(f"{key}: {value}")
```

B. Lấy thông tin DDC

```
# Lấy toàn bộ ddc_info
ddc_info = data['ddc_info']

# Lấy từng trường cụ thể
channel_index = data['ddc_info']['channelIndex']
ddc_frequency = data['ddc_info']['frequency']
device_id = data['ddc_info']['deviceId']
```


C. Lấy thông tin Request

```
# Lấy toàn bộ request_info
request_info = data['request_info']

# Lấy từng trường cụ thể
file_name = data['request_info']['fileName']
duration = data['request_info']['duration'] # seconds
checkpoint = data['request_info']['checkpoint']
```

D. Lấy dữ liệu IQ từ Sessions

****1. Lấy một session cụ thể:****

```
# Lấy session đầu tiên
session_0 = data['sessions'][0]

# Lấy session theo index
session_idx = 100
session_100 = data['sessions'][session_idx]

# Lấy session theo ID
target_id = '0000000000000000100'
session = next((s for s in data['sessions'] if s['id'] == target_id), None)
```

****2. Lấy dữ liệu I, Q, và IQ:****

```
# Lấy session
session = data['sessions'][0]

# Lấy Session ID
session_id = session['id']
print(f"Session ID: {session_id}")

# Lấy dữ liệu I (In-phase)
i_data = session['i'] # numpy array, shape: (512,), dtype: int32
print(f"I data: shape={i_data.shape}, dtype={i_data.dtype}")
print(f"I samples: {i_data[:5]}") # 5 giá trị đầu

# Lấy dữ liệu Q (Quadrature)
q_data = session['q'] # numpy array, shape: (512,), dtype: int32
print(f"Q data: shape={q_data.shape}, dtype={q_data.dtype}")
```

```

print(f"Q samples: {q_data[:5]}") # 5 giá trị đầu

# Lấy dữ liệu IQ phức (I + j*Q)
iq_data = session['iq'] # numpy array, shape: (512,), dtype: complex128
print(f"IQ data: shape={iq_data.shape}, dtype={iq_data.dtype}")
print(f"IQ samples: {iq_data[:5]}") # 5 giá trị đầu

# Tính toán từ IQ phức
import numpy as np

# Biên độ (Magnitude)
magnitude = np.abs(iq_data)
print(f"Magnitude: min={magnitude.min():.2f}, max={magnitude.max():.2f}")

# Phase (Góc pha)
phase = np.angle(iq_data)
print(f"Phase: min={phase.min():.3f}, max={phase.max():.3f}")

# Power
power = np.abs(iq_data) ** 2
print(f"Power: mean={power.mean():.2f}")

```

****3. Duyệt qua tất cả sessions:****

```

# Duyệt qua tất cả sessions
for i, session in enumerate(data['sessions']):
    session_id = session['id']
    i_data = session['i']
    q_data = session['q']
    iq_data = session['iq']

    # Xử lý dữ liệu...
    magnitude = np.abs(iq_data)
    phase = np.angle(iq_data)

    # Ví dụ: chỉ xử lý 10 sessions đầu
    if i >= 10:
        break

```

****4. Lọc sessions có dữ liệu:****

```

# Chỉ lấy các sessions có dữ liệu I và Q
valid_sessions = [
    s for s in data['sessions']
    if s['i'] is not None and s['q'] is not None
    and len(s['i']) > 0 and len(s['q']) > 0
]

```

```
print(f"Số sessions có dữ liệu: {len(valid_sessions)}")
```

****5. Lấy thống kê của một session:****

```
session = data['sessions'][0]

if session['i'] is not None and len(session['i']) > 0:
    i_stats = {
        'min': session['i'].min(),
        'max': session['i'].max(),
        'mean': session['i'].mean(),
        'std': session['i'].std(),
        'size': len(session['i'])
    }
    print(f"I statistics: {i_stats}")

if session['q'] is not None and len(session['q']) > 0:
    q_stats = {
        'min': session['q'].min(),
        'max': session['q'].max(),
        'mean': session['q'].mean(),
        'std': session['q'].std(),
        'size': len(session['q'])
    }
    print(f"Q statistics: {q_stats}")

if session['iq'] is not None and len(session['iq']) > 0:
    iq_mag = np.abs(session['iq'])
    iq_stats = {
        'magnitude_min': iq_mag.min(),
        'magnitude_max': iq_mag.max(),
        'magnitude_mean': iq_mag.mean(),
        'phase_min': np.angle(session['iq']).min(),
        'phase_max': np.angle(session['iq']).max(),
        'size': len(session['iq'])
    }
    print(f"IQ statistics: {iq_stats}")
```

5. VÍ DỤ CODE HOÀN CHỈNH

```
#!/usr/bin/env python3
"""
```

Ví dụ sử dụng reader_iqtcp_h5.py
"""

```
import numpy as np
from reader_iqtcp_h5 import read_iqtcp_h5

# 1. Đọc file
filename = '../00_DATA_h5/iqtcp.h5'
print(f"Đang đọc file: {filename}")
data = read_iqtcp_h5(filename)

# 2. Hiển thị thông tin chung
print("\n=== THÔNG TIN CHUNG ===")
print(f"Số sessions: {len(data['sessions'])}")

if 'global_info' in data:
    print("\nGlobal Info:")
    for key, value in data['global_info'].items():
        print(f"  {key}: {value}")

if 'ddc_info' in data:
    print("\nDDC Info:")
    for key, value in data['ddc_info'].items():
        print(f"  {key}: {value}")

if 'request_info' in data:
    print("\nRequest Info:")
    for key, value in data['request_info'].items():
        print(f"  {key}: {value}")

# 3. Xử lý dữ liệu từ session đầu tiên
print("\n=== XỬ LÝ SESSION ĐẦU TIÊN ===")
if data['sessions']:
    session = data['sessions'][0]
    print(f"Session ID: {session['id']}")

    if session['i'] is not None:
        print(f"I: shape={session['i'].shape}, dtype={session['i'].dtype}")
        print(f"  Min={session['i'].min()}, Max={session['i'].max()},
Mean={session['i'].mean():.2f}")

    if session['q'] is not None:
        print(f"Q: shape={session['q'].shape}, dtype={session['q'].dtype}")
        print(f"  Min={session['q'].min()}, Max={session['q'].max()},
Mean={session['q'].mean():.2f}")

    if session['iq'] is not None:
        iq_mag = np.abs(session['iq'])
        print(f"IQ: shape={session['iq'].shape}, dtype={session['iq'].dtype}")
        print(f"  Magnitude: Min={iq_mag.min():.2f}, Max={iq_mag.max():.2f},
Mean={iq_mag.mean():.2f}")
        print(f"  Phase: Min={np.angle(session['iq']).min():.3f},
Max={np.angle(session['iq']).max():.3f}")

# 4. Duyệt qua một số sessions
```

```

print("\n=== DUYỆT QUA 5 SESSIONS ĐẦU ===")
for i in range(min(5, len(data['sessions']))):
    session = data['sessions'][i]
    if session['iq'] is not None and len(session['iq']) > 0:
        iq_mag = np.abs(session['iq'])
        print(f"Session {i} (ID: {session['id']}): "
              f"Magnitude mean={iq_mag.mean():.2f}, "
              f"Size={len(session['iq'])}")

```

6. BẢNG TÓM TẮT CẤU TRÚC OUTPUT

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ truy cập
<code>`global_info`</code>	<code>`dict`</code>	Attributes từ <code>`/attribute`</code>	<code>`data['global_info']` <code>['frequency']`</code></code>
<code>`ddc_info`</code>	<code>`dict`</code>	Attributes từ <code>`/attribute/ddc`</code>	<code>`data['ddc_info']` <code>['channelIndex']`</code></code>
<code>`request_info`</code>	<code>`dict`</code>	Attributes từ <code>`/attribute/request`</code>	<code>`data['request_info']` <code>['fileName']`</code></code>
<code>`sessions`</code>	<code>`list`</code>	Danh sách các sessions	<code>`data['sessions']` <code>[0]`</code></code>
<code>`sessions[i]` <code>['id']`</code></code>	<code>`str`</code>	ID của session thứ i	<code>`data['sessions']` <code>[0]['id']`</code></code>
<code>`sessions[i]` <code>['i']`</code></code>	<code>`np.ndarray`</code>	In-phase samples (int32)	<code>`data['sessions']` <code>[0]['i']`</code></code>
<code>`sessions[i]` <code>['q']`</code></code>	<code>`np.ndarray`</code>	Quadrature samples (int32)	<code>`data['sessions']` <code>[0]['q']`</code></code>
<code>`sessions[i]` <code>['iq']`</code></code>	<code>`np.ndarray`</code>	Complex IQ = I + j*Q (complex128)	<code>`data['sessions']` <code>[0]['iq']`</code></code>

7. LƯU Ý QUAN TRỌNG

16. **Kiểu dữ liệu**:

- ``i`` và ``q`` là ``int32`` (số nguyên 32-bit)
- ``iq`` là ``complex128`` (số phức 128-bit, được tính từ I và Q)

17. **Kích thước**:

- - Mỗi session có 512 samples (I và Q)
- - File có 46,072 sessions

18. **Xử lý dữ liệu**:

- - Luôn kiểm tra `session['i']` và `session['q']` có `None` hoặc rỗng không trước khi sử dụng
- - Sử dụng `numpy` để xử lý các phép toán trên mảng

19. **Hiệu năng**:

- - Đọc toàn bộ file có thể mất thời gian (46,072 sessions)
- - Có thể tối ưu bằng cách chỉ đọc một số sessions cần thiết

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- **Code MATLAB gốc**: `read_iqtcp_h5_verge2.m`
- **Code Python**: `reader_iqtcp_h5.py`
- **File test**: `test_reader_iqtcp.py`
- **HDF5 Documentation**: <https://www.hdfgroup.org/solutions/hdf5/>

Ngày tạo báo cáo: 2025-01-XX

Phiên bản reader: 1.0

Tương thích với: MATLAB read_iqtcp_h5_verge2.m

PHẦN 3

BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE SPECTRUM.H5

1. TỔNG QUAN

File spectrum.h5 là file HDF5 chứa dữ liệu Spectrum. File này được đọc bởi module Python reader_spectrum_h5.py dựa trên code MATLAB read_spectrum_data.m.

Thông tin cơ bản:

- **Định dạng**: HDF5 (Hierarchical Data Format version 5)
- **Loại dữ liệu**: Spectrum samples (decoded)
- **Số sessions**: 1598 sessions
- **Cấu trúc chính**:
 - `/attribute`: Chứa metadata (thông tin chung)
 - `/session`: Chứa dữ liệu spectrum của các sessions

2. CẤU TRÚC FILE H5

2.1. Cấu trúc tổng thể

```

spectrum.h5
├── /attribute                                # Group chứa metadata
│   └── Attributes (trực tiếp)                # → global_info
├── /session                                  # Group chứa dữ liệu spectrum
│   ├── /000xx                               # Session ID
│   │   ├── Attributes                       # → sessions[i].attributes
│   │   ├── /source                         # → sessions[i].source_info
│   │   │   └── Attributes
│   │   └── /sample_decoded                 # Dataset: Decoded spectrum samples
│   ├── /000yy
│   │   ├── Attributes
│   │   ├── /source
│   │   │   └── Attributes
│   │   └── /sample_decoded
│   └── ... (nhiều sessions)

```

2.2. Chi tiết các thành phần

A. `/attribute` Group`

Group này chứa tất cả metadata của file:

20. `**Attributes` trực tiếp tại `/attribute`**`:

- - Được đọc vào `data['global_info']``
- - Chứa thông tin chung như: ``client_ip``, ``frequency``, ``bandwidth``, ``channel``, ``mission``, ...

B. `/session` Group`

Group này chứa dữ liệu spectrum của các sessions:

- Mỗi session có ID dạng: ``000xx``, ``000yy``, ...
- Mỗi session chứa:
 - - `**Attributes**`: Thông tin chung của session (timestamp, freq, bw, ...)
 - - `**`/source` sub-group**`: Thông tin thiết bị (attributes)
 - - `**`/sample_decoded` dataset**`: Vector dữ liệu spectrum đã giải mã (float64 array)

3. INPUT VÀ OUTPUT CỦA READER

3.1. Input

****Hàm****: `read_spectrum_h5(filename: str)`

****Tham số****:

- ``filename` (str)`: Đường dẫn đến file H5 cần đọc
- - Ví dụ: ``'../00_DATA_h5/spectrum.h5`'`

3.2. Output

****Kiểu trả về****: `Dict[str, Any]`

****Cấu trúc output****:

```
{
  'global_info': {
    # Dictionary chứa tất cả attributes từ /attribute
    # Ví dụ:
    # 'client_ip': '192.168.1.100',
    # 'frequency': 1000000000.0, # Hz
    # 'bandwidth': 200000000.0, # Hz
    # 'mission': '...',
    # ...
  },
  'sessions': [
    {
      'id': '000xx', # Session ID
      'attributes': { # Attributes của session
        'timestamp': ...,
        'frequency': ..., # Hz
        'bandwidth': ..., # Hz
      }
    }
  ]
}
```

```

        # ... các attributes khác
    },
    'source_info': {                                # Thông tin thiết bị
        # Attributes từ /source
        # ...
    },
    'samples': np.ndarray                            # Vector dữ liệu spectrum
(float64)
    },
    # ... (nhiều sessions)
]
}

```

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG READER

4.1. Cài đặt

****Yêu cầu**:**

- Python 3.6+
- Thư viện: `h5py`, `numpy`

****Cài đặt dependencies**:**

```
pip install h5py numpy
```

4.2. Cách sử dụng cơ bản

```

from reader_spectrum_h5 import read_spectrum_h5

# Đọc file
filename = 'path/to/spectrum.h5'
data = read_spectrum_h5(filename)

# Truy cập thông tin
print(f"Số sessions: {len(data['sessions'])}")
if 'global_info' in data and 'frequency' in data['global_info']:
    print(f"Frequency: {data['global_info']['frequency']} Hz")

```

4.3. Cách lấy các trường thông tin output

A. Lấy thông tin chung (Global Info)

```
# Lấy toàn bộ global_info
global_info = data['global_info']

# Lấy từng trường cụ thể
if 'client_ip' in data['global_info']:
    client_ip = data['global_info']['client_ip']
if 'frequency' in data['global_info']:
    frequency = data['global_info']['frequency'] # Hz
if 'bandwidth' in data['global_info']:
    bandwidth = data['global_info']['bandwidth'] # Hz

# In ra tất cả các trường
for key, value in data['global_info'].items():
    print(f"{key}: {value}")
```

B. Lấy dữ liệu Sessions

****1. Lấy danh sách tất cả sessions:****

```
# Lấy số lượng sessions
num_sessions = len(data['sessions'])
print(f"Có {num_sessions} sessions")

# Lấy session đầu tiên
first_session = data['sessions'][0]
```

****2. Lấy thông tin từ một session:****

```
# Lấy session theo index
session = data['sessions'][0]

# Lấy Session ID
session_id = session['id']
print(f"Session ID: {session_id}")

# Lấy attributes của session
attributes = session['attributes']
if 'frequency' in attributes:
    freq = attributes['frequency'] # Hz
```

```
if 'bandwidth' in attributes:
    bw = attributes['bandwidth'] # Hz
if 'timestamp' in attributes:
    timestamp = attributes['timestamp']
```

****3. Lấy source info:****

```
# Lấy session
session = data['sessions'][0]

# Lấy source info
source_info = session['source_info']
# Truy cập các trường trong source_info
# Ví dụ: device_name = source_info.get('device_name', None)
```

****4. Lấy dữ liệu samples (spectrum):****

```
import numpy as np

# Lấy session
session = data['sessions'][0]

# Lấy dữ liệu spectrum
samples = session['samples'] # numpy array, dtype: float64
print(f"Samples: shape={samples.shape}, dtype={samples.dtype}")
print(f"Samples (5 đầu): {samples[:5]}")

# Tính toán từ samples
# Min, Max, Mean
print(f"Min: {samples.min():.2f}, Max: {samples.max():.2f}, Mean: {samples.mean():.2f}")

# Power (nếu cần)
power = samples ** 2
print(f"Power: mean={power.mean():.2f}")
```

****5. Duyệt qua tất cả sessions:****

```
import numpy as np

# Duyệt qua tất cả sessions
for i, session in enumerate(data['sessions']):
```

```

session_id = session['id']
attributes = session['attributes']
source_info = session['source_info']
samples = session['samples']

# Xử lý dữ liệu...
if len(samples) > 0:
    print(f"Session {i} ({session_id}): {len(samples)} samples")
    print(f"  Frequency: {attributes.get('frequency', 'N/A')} Hz")
    print(f"  Min: {samples.min():.2f}, Max: {samples.max():.2f}")

# Ví dụ: chỉ xử lý 10 sessions đầu
if i >= 10:
    break

```

5. VÍ DỤ CODE HOÀN CHỈNH

```

#!/usr/bin/env python3
"""
Ví dụ sử dụng reader_spectrum_h5.py
"""

import numpy as np
from reader_spectrum_h5 import read_spectrum_h5

# 1. Đọc file
filename = '../00_DATA_h5/spectrum.h5'
print(f"Đang đọc file: {filename}")
data = read_spectrum_h5(filename)

# 2. Hiển thị thông tin chung
print("\n=== THÔNG TIN CHUNG ===")
print(f"Số sessions: {len(data['sessions'])}")

if 'global_info' in data:
    print("\nGlobal Info:")
    for key, value in data['global_info'].items():
        print(f"  {key}: {value}")

# 3. Xử lý dữ liệu từ session đầu tiên
print("\n=== XỬ LÝ SESSION ĐẦU TIÊN ===")
if data['sessions']:
    session = data['sessions'][0]
    print(f"Session ID: {session['id']}")

# Attributes
if session['attributes']:
    print("\nAttributes:")
    for key, value in session['attributes'].items():
        print(f"  {key}: {value}")

```

```

# Source info
if session['source_info']:
    print("\nSource Info:")
    for key, value in session['source_info'].items():
        print(f" {key}: {value}")

# Samples
if len(session['samples']) > 0:
    samples = session['samples']
    print(f"\nSamples: {len(samples)} điểm")
    print(f"  Min: {samples.min():.2f}, Max: {samples.max():.2f}, Mean: {samples.mean():.2f}")

```

6. BẢNG TÓM TẮT CẤU TRÚC OUTPUT

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ truy cập
<code>`global_info`</code>	<code>`dict`</code>	Attributes từ <code>`/attribute`</code>	<code>`data['global_info']['frequency']`</code>
<code>`sessions`</code>	<code>`list`</code>	Danh sách các sessions	<code>`data['sessions'][0]`</code>
<code>`sessions[i]['id']`</code>	<code>`str`</code>	Session ID	<code>`session['id']`</code>
<code>`sessions[i]['attributes']`</code>	<code>`dict`</code>	Attributes của session	<code>`session['attributes']['frequency']`</code>
<code>`sessions[i]['source_info']`</code>	<code>`dict`</code>	Thông tin thiết bị	<code>`session['source_info']['device_name']`</code>
<code>`sessions[i]['samples']`</code>	<code>`np.ndarray`</code>	Vector spectrum samples (float64)	<code>`session['samples']`</code>

7. LƯU Ý QUAN TRỌNG

21. **Kiểu dữ liệu**:

- ``samples`` là ``float64`` (số thực double precision)
- Các attributes có thể là string, int, float tùy theo file

22. **Cấu trúc session**:

- Mỗi session có thể có hoặc không có ``/source`` sub-group

- - Mỗi session có thể có hoặc không có `/sample_decoded` dataset

23. **Xử lý dữ liệu**:

- - Luôn kiểm tra `len(session['samples']) > 0` trước khi sử dụng
- - Sử dụng `numpy` để xử lý các phép toán trên mảng
- - Kiểm tra `session['attributes']` và `session['source_info']` có rỗng không

24. **Hiệu năng**:

- - Đọc toàn bộ file có thể mất thời gian nếu có nhiều sessions
- - Có thể tối ưu bằng cách chỉ xử lý một số sessions cần thiết

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- **Code MATLAB gốc**: `read_spectrum_data.m`
- **Code Python**: `reader_spectrum_h5.py`
- **HDF5 Documentation**: <https://www.hdfgroup.org/solutions/hdf5/>

Ngày tạo báo cáo: 2026-01-25

Phiên bản reader: 1.0

Tương thích với: MATLAB read_spectrum_data.m

PHẦN 4

BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE HISTOGRAM.H5

1. TỔNG QUAN

File `histogram.h5` là file HDF5 chứa dữ liệu Histogram. File này được đọc bởi module Python `reader_histogram_h5.py` dựa trên code MATLAB `read_histogram_h5_multitype.m`.

Thông tin cơ bản:

- **Định dạng**: HDF5 (Hierarchical Data Format version 5)
- **Loại dữ liệu**: Histogram samples (decoded)
- **Số sessions**: 6003 sessions
 - AccumulatedPower: 3002 sessions
 - CrossingThresholdPower: 3001 sessions
- **Cấu trúc chính**:
 - `/attribute`: Chứa metadata (thông tin chung)
 - `/session`: Chứa dữ liệu histogram của các sessions (hỗ trợ nhiều loại message)

2. CẤU TRÚC FILE H5

2.1. Cấu trúc tổng thể


```

histogram.h5
├── /attribute                                # Group chứa metadata
│   └── Attributes (trực tiếp)                # → global_info
├── /session                                # Group chứa dữ liệu histogram
│   ├── /000xx                               # Session ID
│   │   └── Attributes                       # → sessions[i].attributes (bao gồm
message_type)
│   │       ├── /context                     # → sessions[i].context_info
│   │       │   └── Attributes
│   │       ├── /source                     # → sessions[i].source_info
│   │       │   └── Attributes
│   │       └── Dataset (phụ thuộc message_type):
│   │           ├── sample_decoded           # Cho AccumulatedPower
│   │           ├── acc_sample_decoded       # Cho CrossingThresholdPower
│   │           └── crx_sample_decoded       # Cho CrossingThresholdPower
│   └── /000yy
│       ├── Attributes
│       ├── /context
│       │   └── Attributes
│       ├── /source
│       │   └── Attributes
│       └── Dataset (phụ thuộc message_type)
└── ... (nhiều sessions)

```

2.2. Chi tiết các thành phần

A. `/attribute` Group

Group này chứa tất cả metadata của file:

25. ****Attributes trực tiếp tại `/attribute`**:**

- Được đọc vào `data['global_info']`
- Chứa thông tin chung như: `client_ip`, `frequency`, `bandwidth`, `channel`, `mission`, ...

B. `/session` Group

Group này chứa dữ liệu histogram của các sessions:

- Mỗi session có ID dạng: `000xx`, `000yy`, ...
- Mỗi session chứa:
- - **Attributes**: Thông tin chung của session (timestamp, freq, bw, **message_type**, ...)
- - **/context` sub-group**: Thông tin ngữ cảnh (attributes)
- - **/source` sub-group**: Thông tin thiết bị (attributes)
- - **Dataset** phụ thuộc vào **message_type**:
- - **AccumulatedPower**: **sample_decoded`** (vector histogram)
- - **CrossingThresholdPower**: **acc_sample_decoded`** (accumulated) VÀ **crx_sample_decoded`** (crossing)

3. INPUT VÀ OUTPUT CỦA READER

3.1. Input

Hàm: `read_histogram_h5(filename: str)`

Tham số:

- **filename` (str)**: Đường dẫn đến file H5 cần đọc
- - Ví dụ: ``'../00_DATA_h5/histogram.h5'`

3.2. Output

Kiểu trả về: `Dict[str, Any]`

Cấu trúc output:

```
{
  'global_info': {
    # Dictionary chứa tất cả attributes từ /attribute
    # Ví dụ:
    # 'client_ip': '192.168.1.100',
```

```

        # 'frequency': 1000000000.0, # Hz
        # 'bandwidth': 20000000.0, # Hz
        # 'mission': '...',
        # ...
    },

    'sessions': [
        {
            'id': '000xx', # Session ID
            'type': 'AccumulatedPower', # Message type (hoặc
            'CrossingThresholdPower')
            'attributes': { # Attributes của session
                'message_type': '...',
                'timestamp': ...,
                'frequency': ..., # Hz
                'bandwidth': ..., # Hz
                # ... các attributes khác
            },
            'context_info': { # Thông tin ngữ cảnh
                # Attributes từ /context
                # ...
            },
            'source_info': { # Thông tin thiết bị
                # Attributes từ /source
                # ...
            },
            # Dữ liệu phụ thuộc vào message_type:
            'sample_decoded': np.ndarray, # Cho AccumulatedPower (float64)
            'acc_sample_decoded': np.ndarray, # Cho CrossingThresholdPower
            (float64)
            'crx_sample_decoded': np.ndarray # Cho CrossingThresholdPower
            (float64)
        },
        # ... (nhiều sessions)
    ]
}

```

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG READER

4.1. Cài đặt

****Yêu cầu**:**

- Python 3.6+
- Thư viện: `h5py`, `numpy`

****Cài đặt dependencies**:**

```
pip install h5py numpy
```

4.2. Cách sử dụng cơ bản

```
from reader_histogram_h5 import read_histogram_h5

# Đọc file
filename = 'path/to/histogram.h5'
data = read_histogram_h5(filename)

# Truy cập thông tin
print(f"Số sessions: {len(data['sessions'])}")
if 'global_info' in data and 'frequency' in data['global_info']:
    print(f"Frequency: {data['global_info']['frequency']} Hz")
```

4.3. Cách lấy các trường thông tin output

A. Lấy thông tin chung (Global Info)

```
# Lấy toàn bộ global_info
global_info = data['global_info']

# Lấy từng trường cụ thể
if 'client_ip' in data['global_info']:
    client_ip = data['global_info']['client_ip']
if 'frequency' in data['global_info']:
    frequency = data['global_info']['frequency'] # Hz
if 'bandwidth' in data['global_info']:
    bandwidth = data['global_info']['bandwidth'] # Hz

# In ra tất cả các trường
for key, value in data['global_info'].items():
    print(f"{key}: {value}")
```

B. Lấy dữ liệu Sessions

****1. Lấy danh sách tất cả sessions:****

```
# Lấy số lượng sessions
num_sessions = len(data['sessions'])
print(f"Có {num_sessions} sessions")
```

```
# Lấy session đầu tiên
first_session = data['sessions'][0]
```

****2. Lấy thông tin từ một session:****

```
# Lấy session theo index
session = data['sessions'][0]

# Lấy Session ID
session_id = session['id']
print(f"Session ID: {session_id}")

# Lấy Message Type
msg_type = session['type']
print(f"Message Type: {msg_type}")

# Lấy attributes của session
attributes = session['attributes']
if 'frequency' in attributes:
    freq = attributes['frequency'] # Hz
if 'bandwidth' in attributes:
    bw = attributes['bandwidth'] # Hz
if 'timestamp' in attributes:
    timestamp = attributes['timestamp']
```

****3. Lấy context info:****

```
# Lấy session
session = data['sessions'][0]

# Lấy context info
context_info = session['context_info']
# Truy cập các trường trong context_info
# Ví dụ: context_value = context_info.get('some_field', None)
```

****4. Lấy source info:****

```
# Lấy session
session = data['sessions'][0]

# Lấy source info
source_info = session['source_info']
# Truy cập các trường trong source_info
# Ví dụ: device_name = source_info.get('device', None)
```

****5. Lấy dữ liệu histogram (phụ thuộc vào message_type):****

```
import numpy as np

# Lấy session
session = data['sessions'][0]
msg_type = session['type']

# Xử lý theo loại message
if 'CrossingThresholdPower' in msg_type:
    # TRƯỜNG HỢP: CrossingThresholdPower
    # Đọc acc_sample_decoded
    acc_data = session['acc_sample_decoded'] # numpy array, dtype: float64
    print(f"acc_sample_decoded: shape={acc_data.shape}, dtype={acc_data.dtype}")
    print(f"  Min: {acc_data.min():.2e}, Max: {acc_data.max():.2e}, Sum: {acc_data.sum():.2e}")

    # Đọc crx_sample_decoded
    crx_data = session['crx_sample_decoded'] # numpy array, dtype: float64
    print(f"crx_sample_decoded: shape={crx_data.shape}, dtype={crx_data.dtype}")
    print(f"  Min: {crx_data.min():.2e}, Max: {crx_data.max():.2e}, Sum: {crx_data.sum():.2e}")
else:
    # TRƯỜNG HỢP: AccumulatedPower (hoặc mặc định)
    hist_data = session['sample_decoded'] # numpy array, dtype: float64
    print(f"sample_decoded: shape={hist_data.shape}, dtype={hist_data.dtype}")
    print(f"  Min: {hist_data.min():.2e}, Max: {hist_data.max():.2e}, Sum: {hist_data.sum():.2e}")
```

****6. Duyệt qua tất cả sessions:****

```
import numpy as np

# Duyệt qua tất cả sessions
for i, session in enumerate(data['sessions']):
    session_id = session['id']
    msg_type = session['type']
    attributes = session['attributes']
    context_info = session['context_info']
```

```

source_info = session['source_info']

# Xử lý dữ liệu theo loại message
if 'CrossingThresholdPower' in msg_type:
    acc_data = session['acc_sample_decoded']
    crx_data = session['crx_sample_decoded']

    if len(acc_data) > 0:
        print(f"Session {i} ({session_id}): CrossingThresholdPower")
        print(f"  acc: {len(acc_data)} bins, Sum={acc_data.sum():.2e}")
        print(f"  crx: {len(crx_data)} bins, Sum={crx_data.sum():.2e}")
    else:
        hist_data = session['sample_decoded']

        if len(hist_data) > 0:
            print(f"Session {i} ({session_id}): AccumulatedPower")
            print(f"  samples: {len(hist_data)} bins,
Sum={hist_data.sum():.2e}")

# Ví dụ: chỉ xử lý 10 sessions đầu
if i >= 10:
    break

```

5. VÍ DỤ CODE HOÀN CHỈNH

```

#!/usr/bin/env python3
"""
Ví dụ sử dụng reader_histogram_h5.py
"""

import numpy as np
from reader_histogram_h5 import read_histogram_h5

# 1. Đọc file
filename = '../00_DATA_h5/histogram.h5'
print(f"Đang đọc file: {filename}")
data = read_histogram_h5(filename)

# 2. Hiển thị thông tin chung
print("\n=== THÔNG TIN CHUNG ===")
print(f"Số sessions: {len(data['sessions'])}")

if 'global_info' in data:
    print("\nGlobal Info:")
    for key, value in data['global_info'].items():
        print(f"  {key}: {value}")

# 3. Xử lý dữ liệu từ session đầu tiên
print("\n=== XỬ LÝ SESSION ĐẦU TIÊN ===")
if data['sessions']:
    session = data['sessions'][0]

```

```

print(f"Session ID: {session['id']}")
print(f"Message Type: {session['type']}")

# Attributes
if session['attributes']:
    print("\nAttributes:")
    for key, value in session['attributes'].items():
        print(f" {key}: {value}")

# Context info
if session['context_info']:
    print("\nContext Info:")
    for key, value in session['context_info'].items():
        print(f" {key}: {value}")

# Source info
if session['source_info']:
    print("\nSource Info:")
    for key, value in session['source_info'].items():
        print(f" {key}: {value}")

# Samples (phụ thuộc vào message_type)
msg_type = session['type']
if 'CrossingThresholdPower' in msg_type:
    if len(session['acc_sample_decoded']) > 0:
        acc_data = session['acc_sample_decoded']
        print(f"\nacc_sample_decoded: {len(acc_data)} bins")
        print(f" Min: {acc_data.min():.2e}, Max: {acc_data.max():.2e}, Sum: {acc_data.sum():.2e}")

    if len(session['crx_sample_decoded']) > 0:
        crx_data = session['crx_sample_decoded']
        print(f"\ncrx_sample_decoded: {len(crx_data)} bins")
        print(f" Min: {crx_data.min():.2e}, Max: {crx_data.max():.2e}, Sum: {crx_data.sum():.2e}")
    else:
        if len(session['sample_decoded']) > 0:
            hist_data = session['sample_decoded']
            print(f"\nsample_decoded: {len(hist_data)} bins")
            print(f" Min: {hist_data.min():.2e}, Max: {hist_data.max():.2e}, Sum: {hist_data.sum():.2e}")

```

6. BẢNG TÓM TẮT CẤU TRÚC OUTPUT

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ truy cập
<code>`global_info`</code>	<code>`dict`</code>	Attributes từ	<code>`data['global_in</code>

		<code>/attribute`</code>	<code>fo'] ['frequency']`</code>
<code>`sessions`</code>	<code>`list`</code>	Danh sách các sessions	<code>`data['sessions'] [0]`</code>
<code>`sessions[i] ['id']`</code>	<code>`str`</code>	Session ID	<code>`session['id']`</code>
<code>`sessions[i] ['type']`</code>	<code>`str`</code>	Message type	<code>`session['type']`</code>
<code>`sessions[i] ['attributes']`</code>	<code>`dict`</code>	Attributes của session	<code>`session['attribut es'] ['frequency']`</code>
<code>`sessions[i] ['context_info']`</code>	<code>`dict`</code>	Thông tin ngữ cảnh	<code>`session['context _info'] ['field']`</code>
<code>`sessions[i] ['source_info']`</code>	<code>`dict`</code>	Thông tin thiết bị	<code>`session['source_ info'] ['device']`</code>
<code>`sessions[i] ['sample_decod ed']`</code>	<code>`np.ndarray`</code>	Histogram (Accumulated Power)	<code>`session['sample_ _decoded']`</code>
<code>`sessions[i] ['acc_sample_d ecoded']`</code>	<code>`np.ndarray`</code>	Accumulated histogram (CrossingThresholdPower)	<code>`session['acc_sa mple_decoded']`</code>
<code>`sessions[i] ['crx_sample_d ecoded']`</code>	<code>`np.ndarray`</code>	Crossing histogram (CrossingThresholdPower)	<code>`session['crx_sa mple_decoded']`</code>

7. LƯU Ý QUAN TRỌNG

26. **Kiểu dữ liệu**:

- Tất cả samples là ``float64`` (số thực double precision)
- Các attributes có thể là string, int, float tùy theo file

27. **Message Type**:

- **AccumulatedPower**: Sử dụng ``sample_decoded``
- **CrossingThresholdPower**: Sử dụng ``acc_sample_decoded`` VÀ ``crx_sample_decoded``
- Luôn kiểm tra ``session['type']`` trước khi truy cập dữ liệu

28. **Cấu trúc session**:

- Mỗi session có thể có hoặc không có ``/context`` sub-group
- Mỗi session có thể có hoặc không có ``/source`` sub-group

- - Dataset phụ thuộc vào `message_type` trong attributes

29. **Xử lý dữ liệu**:

- - Luôn kiểm tra `len(session['sample_decoded']) > 0` (hoặc tương ứng) trước khi sử dụng
- - Sử dụng `numpy` để xử lý các phép toán trên mảng
- - Kiểm tra `session['attributes']`, `session['context_info']`, `session['source_info']` có rỗng không

30. **Hiệu năng**:

- - Đọc toàn bộ file có thể mất thời gian nếu có nhiều sessions
- - Có thể tối ưu bằng cách chỉ xử lý một số sessions cần thiết

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- **Code MATLAB gốc**: `read_histogram_h5_multitype.m`
- **Code Python**: `reader_histogram_h5.py`
- **HDF5 Documentation**: <https://www.hdfgroup.org/solutions/hdf5/>

Ngày tạo báo cáo: 2026-01-25

Phiên bản reader: 1.0

Tương thích với: MATLAB read_histogram_h5_multitype.m

PHẦN 5

BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE DF.H5

1. TỔNG QUAN

File `df.h5` là file HDF5 chứa dữ liệu DF/DOA (Direction Finding / Direction of Arrival). File này được đọc bởi module Python `reader_df_h5.py` dựa trên code MATLAB `reader_df.m`.

Thông tin cơ bản:

- **Định dạng**: HDF5 (Hierarchical Data Format version 5)
- **Loại dữ liệu**: DF/DOA data (Pulses, DOA vectors, Calibration)
- **Số sessions**: 53 sessions
- **Số bảng calibration**: 3 tables
- **Số nhóm configuration**: 5 groups
- **Cấu trúc chính**:
 - `/attribute/configuration``: Chứa cấu hình (attributes)
 - `/attribute/calibration/calibs``: Chứa dữ liệu hiệu chuẩn (datasets)
 - `/session``: Chứa dữ liệu pulses và DOA của các sessions

2. CẤU TRÚC FILE H5

2.1. Cấu trúc tổng thể

```
df.h5
├── /attribute
│   ├── /configuration          # → configuration
│   │   ├── /antParams          # → configuration['antParams'] (attributes)
│   │   └── /filterParams       # → configuration['filterParams']
│   └── (attributes)
│       ├── ... (các sub-groups khác)
│       └── /calibration
│           ├── /calibs          # → calibration
│           │   └── /0           # → calibration['Table_0'] (datasets: pow1,
│   dps...)                    # → calibration['Table_1'] (datasets)
│           └── /1
│               └── ... (các bảng khác)
├── /session                    # → sessions
│   ├── /000xx                  # Session ID
│   │   ├── Datasets (pulses)   # → sessions[i].pulses (amp, fc, bw...)
│   │   └── /doa
│   │       ├── /doa
│   │       │   ├── /0          # → sessions[i].doa['Target_0']
│   │       │   │   ├── /position # → position (datasets: vecDoas...)
│   │       │   │   ├── /velocity # → velocity (datasets: velocDoas...)
│   │       │   │   └── /identity
│   │       │   │       └── /features # → identity_features (datasets: meanBws,
│   │       │   └── /1          # → sessions[i].doa['Target_1']
│   │       │       └── ...
│   │       └── ... (các targets khác)
│   └── /000yy
│       ├── ...
│       └── ... (nhiều sessions)
```

2.2. Chi tiết các thành phần

A. `/attribute/configuration` Group

Group này chứa các cấu hình dưới dạng attributes:

- Mỗi sub-group (antParams, filterParams...) chứa attributes
- Được đọc vào `data['configuration'][sub_name]`
- Ví dụ: `data['configuration']['antParams']` chứa các attributes của antParams

B. `/attribute/calibration/calibs`` Group

Group này chứa các bảng hiệu chuẩn dưới dạng datasets:

- Mỗi sub-group (0, 1, 2...) chứa datasets (pow1, dps...)
- Được đọc vào ``data['calibration']['Table_0']``, ``data['calibration']['Table_1']``, ...
- Mỗi bảng chứa các datasets như: pow1, dps, ...

C. `/session`` Group

Group này chứa dữ liệu sessions:

- Mỗi session có ID dạng: ``000xx``, ``000yy``, ...
- Mỗi session chứa:
 - **Pulses datasets**: Trực tiếp tại session (amp, fc, bw...)
 - **DOA data**: Cấu trúc lồng nhau ``/doa/doa/0,1,2...``
 - Mỗi target (0, 1, 2...) có:
 - ``position``: Datasets (vecDoas...)
 - ``velocity``: Datasets (velocDoas...)
 - ``identity_features``: Datasets (meanBws, meanFcs...)

3. INPUT VÀ OUTPUT CỦA READER

3.1. Input

Hàm: `read_df_h5(filename: str)`

Tham số:

- `filename` (str): Đường dẫn đến file H5 cần đọc
- - Ví dụ: `'../00_DATA_h5/df.h5'`

3.2. Output

****Kiểu trả về**:** Dict[str, Any]

****Cấu trúc output**:**

```
{
    'configuration': {
        'antParams': {
            # Attributes từ
            /attribute/configuration/antParams
            'attr1': value1,
            'attr2': value2,
            # ...
        },
        'filterParams': {
            # Attributes từ
            /attribute/configuration/filterParams
            # ...
        },
        # ... (các sub-groups khác)
    },

    'calibration': {
        'Table_0': {
            # Datasets từ
            /attribute/calibration/calibs/0
            'pow1': np.ndarray,
            'dps': np.ndarray,
            # ... (các datasets khác)
        },
        'Table_1': {
            # Datasets từ
            /attribute/calibration/calibs/1
            # ...
        },
        # ... (các bảng khác)
    },

    'sessions': [
        {
            'id': '000xx',
            # Session ID
            'pulses': {
                # Datasets từ session (pulses)
                'amp': np.ndarray,
                'fc': np.ndarray,
                # Frequency center
                'bw': np.ndarray,
                # Bandwidth
                # ... (các datasets khác)
            },
        },
    ],
}
```

```

'doa': {
    'Target_0': {
        'position': {          # Datasets từ /doa/doa/0/position
            'vecDoas': np.ndarray, # DOA vectors
            # ... (các datasets khác)
        },
        'velocity': {          # Datasets từ /doa/doa/0/velocity
            'velocDoas': np.ndarray,
            # ... (các datasets khác)
        },
        'identity_features': { # Datasets từ
/doa/doa/0/identity/features
            'meanBws': np.ndarray,
            'meanFcs': np.ndarray,
            # ... (các datasets khác)
        }
    },
    'Target_1': {...},
    # ... (các targets khác)
}
# ... (nhiều sessions)
]
}

```

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG READER

4.1. Cài đặt

****Yêu cầu**:**

- Python 3.6+
- Thư viện: `h5py`, `numpy`

****Cài đặt dependencies**:**

```
pip install h5py numpy
```

4.2. Cách sử dụng cơ bản

```

from reader_df_h5 import read_df_h5

# Đọc file
filename = 'path/to/df.h5'
data = read_df_h5(filename)

# Truy cập thông tin
print(f"Số sessions: {len(data['sessions'])}")
print(f"Số bảng calibration: {len(data.get('calibration', {}))}")

```

4.3. Cách lấy các trường thông tin output

A. Lấy thông tin Configuration

```

# Lấy toàn bộ configuration
configuration = data['configuration']

# Lấy antParams
if 'antParams' in data['configuration']:
    ant_params = data['configuration']['antParams']
    # Truy cập các attributes
    # attr_value = ant_params.get('attr_name', None)

# Lấy filterParams
if 'filterParams' in data['configuration']:
    filter_params = data['configuration']['filterParams']
    # ...

# Duyệt qua tất cả configuration groups
for group_name, group_attrs in data['configuration'].items():
    print(f"{group_name}: {len(group_attrs)} attributes")

```

B. Lấy dữ liệu Calibration

```

# Lấy toàn bộ calibration
calibration = data['calibration']

# Lấy Table_0
if 'Table_0' in data['calibration']:
    table_0 = data['calibration']['Table_0']

    # Lấy pow1
    if 'pow1' in table_0:
        pow1 = table_0['pow1'] # numpy array
        print(f"pow1: shape={pow1.shape}, dtype={pow1.dtype}")

    # Lấy dps

```



```

        if 'dps' in table_0:
            dps = table_0['dps'] # numpy array
            print(f"dps: shape={dps.shape}, dtype={dps.dtype}")

# Duyệt qua tất cả calibration tables
for table_name, table_data in data['calibration'].items():
    print(f"{table_name}: {len(table_data)} datasets")
    for ds_name, ds_value in table_data.items():
        if isinstance(ds_value, np.ndarray):
            print(f"    {ds_name}: shape={ds_value.shape},
dtype={ds_value.dtype}")

```

C. Lấy dữ liệu Sessions

****1. Lấy danh sách tất cả sessions:****

```

# Lấy số lượng sessions
num_sessions = len(data['sessions'])
print(f"Có {num_sessions} sessions")

# Lấy session đầu tiên
first_session = data['sessions'][0]

```

****2. Lấy thông tin pulses từ một session:****

```

# Lấy session theo index
session = data['sessions'][0]

# Lấy Session ID
session_id = session['id']
print(f"Session ID: {session_id}")

# Lấy pulses
pulses = session['pulses']

# Lấy các trường cụ thể
if 'fc' in pulses:
    fc = pulses['fc'] # Frequency center
    print(f"Frequency center: {len(fc)} pulses")
    print(f"    Min: {fc.min():.2f}, Max: {fc.max():.2f}")

if 'bw' in pulses:
    bw = pulses['bw'] # Bandwidth
    print(f"Bandwidth: {len(bw)} pulses")

```

```

if 'amp' in pulses:
    amp = pulses['amp'] # Amplitude
    print(f"Amplitude: {len(amp)} pulses")

```

****3. Lấy dữ liệu DOA từ một session:****

```

# Lấy session
session = data['sessions'][0]

# Lấy DOA
doa = session['doa']

# Lấy Target_0
if 'Target_0' in doa:
    target_0 = doa['Target_0']

    # Lấy position (vecDoas)
    if 'position' in target_0:
        position = target_0['position']
        if 'vecDoas' in position:
            vec_doas = position['vecDoas'] # numpy array
            print(f"DOA vectors: shape={vec_doas.shape},
dtype={vec_doas.dtype}")
            # vec_doas có thể là 2D array: [n_samples, n_dimensions]

    # Lấy velocity (velocDoas)
    if 'velocity' in target_0:
        velocity = target_0['velocity']
        if 'velocDoas' in velocity:
            veloc_doas = velocity['velocDoas'] # numpy array
            print(f"Velocity DOA: shape={veloc_doas.shape},
dtype={veloc_doas.dtype}")

    # Lấy identity_features
    if 'identity_features' in target_0:
        identity = target_0['identity_features']
        if 'meanBws' in identity:
            mean_bws = identity['meanBws'] # numpy array
            print(f"Mean Bws: shape={mean_bws.shape}, dtype={mean_bws.dtype}")

        if 'meanFcs' in identity:
            mean_fcs = identity['meanFcs'] # numpy array
            print(f"Mean Fcs: shape={mean_fcs.shape}, dtype={mean_fcs.dtype}")

```

****4. Duyệt qua tất cả sessions và targets:****

```

import numpy as np

# Duyệt qua tất cả sessions
for i, session in enumerate(data['sessions']):
    session_id = session['id']
    pulses = session['pulses']
    doa = session['doa']

    print(f"\nSession {i} ({session_id}):")

    # Pulses
    if 'fc' in pulses:
        print(f"    Pulses: {len(pulses['fc'])} xung")

    # DOA targets
    print(f"    DOA Targets: {len(doa)} targets")
    for target_name, target_data in doa.items():
        print(f"        {target_name}:")
        if 'position' in target_data and 'vecDoas' in target_data['position']:
            vec = target_data['position']['vecDoas']
            print(f"            Position vectors: {vec.shape}")
        if 'identity_features' in target_data:
            print(f"            Identity features:
{len(target_data['identity_features'])} datasets")

    # Ví dụ: chỉ xử lý 5 sessions đầu
    if i >= 5:
        break

```

5. VÍ DỤ CODE HOÀN CHỈNH

```

#!/usr/bin/env python3
"""
Ví dụ sử dụng reader_df_h5.py
"""

import numpy as np
from reader_df_h5 import read_df_h5

# 1. Đọc file
filename = '../..//00_DATA_h5/df.h5'
print(f"Đang đọc file: {filename}")
data = read_df_h5(filename)

# 2. Hiển thị thông tin chung
print("\n=== THÔNG TIN CHUNG ===")
print(f"Số sessions: {len(data['sessions'])}")
print(f"Số bảng calibration: {len(data.get('calibration', {}))}")
print(f"Số nhóm configuration: {len(data.get('configuration', {}))}")

# 3. Configuration

```

```

if 'configuration' in data:
    print("\n=== CONFIGURATION ===")
    for group_name, group_attrs in data['configuration'].items():
        print(f"{group_name}: {len(group_attrs)} attributes")
        for attr_name in list(group_attrs.keys())[:3]:
            print(f"  {attr_name}: ...")

# 4. Calibration
if 'calibration' in data:
    print("\n=== CALIBRATION ===")
    for table_name, table_data in data['calibration'].items():
        print(f"{table_name}: {len(table_data)} datasets")
        for ds_name in list(table_data.keys())[:3]:
            ds_val = table_data[ds_name]
            if isinstance(ds_val, np.ndarray):
                print(f"  {ds_name}: shape={ds_val.shape},
dtype={ds_val.dtype}")

# 5. Session đầu tiên
print("\n=== SESSION ĐẦU TIÊN ===")
if data['sessions']:
    session = data['sessions'][0]
    print(f"Session ID: {session['id']}")

# Pulses
if session['pulses']:
    print("\nPulses:")
    for pulse_name, pulse_val in session['pulses'].items():
        if isinstance(pulse_val, np.ndarray):
            print(f"  {pulse_name}: shape={pulse_val.shape},
dtype={pulse_val.dtype}")

# DOA
if session['doa']:
    print("\nDOA:")
    for target_name, target_data in session['doa'].items():
        print(f"  {target_name}:")
        if 'position' in target_data:
            print(f"    position: {len(target_data['position'])} datasets")
        if 'velocity' in target_data:
            print(f"    velocity: {len(target_data['velocity'])} datasets")
        if 'identity_features' in target_data:
            print(f"    identity_features:
{len(target_data['identity_features'])} datasets")

```

6. BẢNG TÓM TẮT CẤU TRÚC OUTPUT

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ truy cập
<code>`configuration`</code>	<code>`dict`</code>	Configuration groups với attributes	<code>`data['configuration'] ['antParams']`</code>
<code>`calibration`</code>	<code>`dict`</code>	Calibration tables với datasets	<code>`data['calibration'] ['Table_0']`</code>
<code>`calibration['Table_X']`</code>	<code>`dict`</code>	Datasets trong bảng calibration	<code>`data['calibration'] ['Table_0'] ['pow1']`</code>
<code>`sessions`</code>	<code>`list`</code>	Danh sách các sessions	<code>`data['sessions'] [0]`</code>
<code>`sessions[i] ['id']`</code>	<code>`str`</code>	Session ID	<code>`session['id']`</code>
<code>`sessions[i] ['pulses']`</code>	<code>`dict`</code>	Pulse datasets	<code>`session['pulses'] ['fc']`</code>
<code>`sessions[i] ['doa']`</code>	<code>`dict`</code>	DOA targets	<code>`session['doa'] ['Target_0']`</code>
<code>`sessions[i] ['doa'] ['Target_X'] ['position']`</code>	<code>`dict`</code>	Position datasets	<code>`target['position'] ['vecDoas']`</code>
<code>`sessions[i] ['doa'] ['Target_X'] ['velocity']`</code>	<code>`dict`</code>	Velocity datasets	<code>`target['velocity'] ['vecDoas']`</code>
<code>`sessions[i] ['doa'] ['Target_X'] ['identity_features']`</code>	<code>`dict`</code>	Identity feature datasets	<code>`target['identity_features'] ['meanBws']`</code>

7. LƯU Ý QUAN TRỌNG

31. **Kiểu dữ liệu**:

- Tất cả datasets là ``numpy.ndarray``
- Configuration attributes có thể là string, int, float tùy theo file

32. **Cấu trúc lồng nhau**:

- DOA có cấu trúc lồng nhau sâu: ``/doa/doa/0/position``
- Mỗi session có thể có nhiều targets (Target_0, Target_1, ...)
- Mỗi target có position, velocity, và identity_features

33. **Xử lý dữ liệu**:

- - Luôn kiểm tra key có tồn tại trước khi truy cập (sử dụng ``in`` hoặc `.get()`)
- - Sử dụng ``numpy`` để xử lý các phép toán trên mảng
- - Kiểm tra shape của arrays trước khi xử lý

34. **Hiệu năng**:

- - Đọc toàn bộ file có thể mất thời gian nếu có nhiều sessions
- - Có thể tối ưu bằng cách chỉ xử lý một số sessions cần thiết

35. **Cấu trúc DOA**:

- - Cấu trúc DOA rất lỏng lẻo, cần chú ý khi truy cập
- - Mỗi target có thể có hoặc không có position, velocity, identity_features

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- **Code MATLAB gốc**: ``reader_df.m``
- **Code Python**: ``reader_df_h5.py``
- **HDF5 Documentation**: <https://www.hdfgroup.org/solutions/hdf5/>

Ngày tạo báo cáo: 2026-01-25

Phiên bản reader: 1.0

Tương thích với: MATLAB `reader_df.m`

PHẦN 6

BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE DEMODULATION.H5

1. TỔNG QUAN

File `demodulation.h5` là file HDF5 chứa dữ liệu Demodulation (IQ). File này được đọc bởi module Python `reader_demodulation_h5.py` dựa trên code MATLAB `reader_demodulation_no_recursive.m`.

Thông tin cơ bản:

- **Định dạng**: HDF5 (Hierarchical Data Format version 5)
- **Loại dữ liệu**: Demodulation IQ data (In-phase và Quadrature)
- **Số sessions**: 4240 sessions
- **Số nhóm request**: 6 groups
- **Cấu trúc chính**:
 - `/attribute/request``: Chứa cấu hình (attributes từ các sub-groups)
 - `/session``: Chứa dữ liệu IQ của các sessions (datasets 'i' và 'q')

2. CẤU TRÚC FILE H5

2.1. Cấu trúc tổng thể

```

demodulation.h5
├── /attribute
│   ├── /request                # → request
│   │   ├── /hwConfiguration    # → request['hwConfiguration']
│   │   (attributes)
│   │   ├── /libConfiguration   # → request['libConfiguration']
│   │   (attributes)
│   │   ├── /recordingOptions   # → request['recordingOptions']
│   │   (attributes)
│   │   ├── /source             # → request['source'] (attributes)
│   │   ├── /spectrumOptions    # → request['spectrumOptions']
│   │   (attributes)
│   │   ├── /transaction        # → request['transaction'] (attributes)
│   │   └── ... (các sub-groups khác)
└── /session                    # → sessions
    ├── /000xx                 # Session ID
    │   ├── /i                 # Dataset: In-phase samples
    │   └── /q                 # Dataset: Quadrature samples
    ├── /000yy
    │   ├── /i
    │   └── /q
    └── ... (nhiều sessions)

```

2.2. Chi tiết các thành phần

A. `/attribute/request` Group`

Group này chứa các cấu hình dưới dạng attributes:

- Mỗi sub-group (hwConfiguration, libConfiguration, recordingOptions, source, spectrumOptions, transaction...) chứa attributes
- Được đọc vào ``data['request'][sub_name]``
- Ví dụ: ``data['request']['hwConfiguration']`` chứa các attributes của hwConfiguration

B. `/session` Group`

Group này chứa dữ liệu IQ của các sessions:

- Mỗi session có ID dạng: ``000xx``, ``000yy``, ...

- Mỗi session chứa 2 datasets:
- - `**i**`: In-phase samples (real part)
- - `**q**`: Quadrature samples (imaginary part)
- Dữ liệu được kết hợp thành complex IQ: $iq = i + j*q$

3. INPUT VÀ OUTPUT CỦA READER

3.1. Input

Hàm: `read_demodulation_h5(filename: str)`

Tham số:

- `filename` (str): Đường dẫn đến file H5 cần đọc
- - Ví dụ: `'../00_DATA_h5/demodulation.h5'`

3.2. Output

Kiểu trả về: `Dict[str, Any]`

Cấu trúc output:

```
{
  'request': {
    'hwConfiguration': {                                # Attributes từ
/attribute/request/hwConfiguration
      'attr1': value1,
      'attr2': value2,
      # ...
    },
    'libConfiguration': {                                # Attributes từ
/attribute/request/libConfiguration
      # ...
    },
  },
}
```

```

        'recordingOptions': {                                # Attributes từ
/attribute/request/recordingOptions
            # ...
        },
        'source': {                                          # Attributes từ
/attribute/request/source
            # ...
        },
        'spectrumOptions': {                                # Attributes từ
/attribute/request/spectrumOptions
            # ...
        },
        'transaction': {                                     # Attributes từ
/attribute/request/transaction
            # ...
        },
        # ... (các sub-groups khác)
    },

    'sessions': [
        {
            'id': '000xx',                                    # Session ID
            'iq': np.ndarray                                  # Complex IQ data (I + j*Q),
dtype: complex128
        },
        # ... (nhiều sessions)
    ]
}

```

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG READER

4.1. Cài đặt

****Yêu cầu**:**

- Python 3.6+
- Thư viện: `h5py`, `numpy`

****Cài đặt dependencies**:**

```
pip install h5py numpy
```

4.2. Cách sử dụng cơ bản

```
from reader_demodulation_h5 import read_demodulation_h5

# Đọc file
filename = 'path/to/demodulation.h5'
data = read_demodulation_h5(filename)

# Truy cập thông tin
print(f"Số sessions: {len(data['sessions'])}")
print(f"Số nhóm request: {len(data.get('request', {}))}")
```

4.3. Cách lấy các trường thông tin output

A. Lấy thông tin Request Configuration

```
# Lấy toàn bộ request
request = data['request']

# Lấy hwConfiguration
if 'hwConfiguration' in data['request']:
    hw_config = data['request']['hwConfiguration']
    # Truy cập các attributes
    # attr_value = hw_config.get('attr_name', None)

# Lấy libConfiguration
if 'libConfiguration' in data['request']:
    lib_config = data['request']['libConfiguration']
    # ...

# Lấy recordingOptions
if 'recordingOptions' in data['request']:
    rec_options = data['request']['recordingOptions']
    # ...

# Lấy source
if 'source' in data['request']:
    source = data['request']['source']
    # ...

# Lấy spectrumOptions
if 'spectrumOptions' in data['request']:
    spec_options = data['request']['spectrumOptions']
    # ...

# Lấy transaction
if 'transaction' in data['request']:
    transaction = data['request']['transaction']
    # ...
```

```
# Duyệt qua tất cả request groups
for group_name, group_attrs in data['request'].items():
    print(f"{group_name}: {len(group_attrs)} attributes")
```

B. Lấy dữ liệu Sessions

****1. Lấy danh sách tất cả sessions:****

```
# Lấy số lượng sessions
num_sessions = len(data['sessions'])
print(f"Có {num_sessions} sessions")

# Lấy session đầu tiên
first_session = data['sessions'][0]
```

****2. Lấy thông tin từ một session:****

```
# Lấy session theo index
session = data['sessions'][0]

# Lấy Session ID
session_id = session['id']
print(f"Session ID: {session_id}")

# Lấy IQ data
iq_data = session['iq'] # numpy array, dtype: complex128
print(f"IQ data: {len(iq_data)} samples, dtype={iq_data.dtype}")
```

****3. Xử lý dữ liệu IQ:****

```
import numpy as np

# Lấy session
session = data['sessions'][0]
iq_data = session['iq']

# Lấy I và Q riêng biệt
i_data = iq_data.real # In-phase (real part)
q_data = iq_data.imag # Quadrature (imaginary part)
```

```

print(f"I (real): Min={i_data.min():.2f}, Max={i_data.max():.2f},
Mean={i_data.mean():.2f}")
print(f"Q (imag): Min={q_data.min():.2f}, Max={q_data.max():.2f},
Mean={q_data.mean():.2f}")

# Tính toán từ IQ phức
# Biên độ (Magnitude)
magnitude = np.abs(iq_data)
print(f"Magnitude: Min={magnitude.min():.2f}, Max={magnitude.max():.2f},
Mean={magnitude.mean():.2f}")

# Phase (Góc pha)
phase = np.angle(iq_data)
print(f"Phase: Min={phase.min():.3f}, Max={phase.max():.3f}")

# Power
power = np.abs(iq_data) ** 2
print(f"Power: Mean={power.mean():.2f}")

```

****4. Duyệt qua tất cả sessions:****

```

import numpy as np

# Duyệt qua tất cả sessions
for i, session in enumerate(data['sessions']):
    session_id = session['id']
    iq_data = session['iq']

    # Xử lý dữ liệu...
    if len(iq_data) > 0:
        magnitude = np.abs(iq_data)
        print(f"Session {i} ({session_id}): {len(iq_data)} samples")
        print(f"  Magnitude: Min={magnitude.min():.2f},
Max={magnitude.max():.2f}")

    # Ví dụ: chỉ xử lý 10 sessions đầu
    if i >= 10:
        break

```

5. VÍ DỤ CODE HOÀN CHỈNH

```

#!/usr/bin/env python3
"""
Ví dụ sử dụng reader_demodulation_h5.py
"""

import numpy as np

```

```

import matplotlib.pyplot as plt
from reader_demodulation_h5 import read_demodulation_h5

# 1. Đọc file
filename = '../00_DATA_h5/demodulation.h5'
print(f"Đang đọc file: {filename}")
data = read_demodulation_h5(filename)

# 2. Hiển thị thông tin chung
print("\n=== THÔNG TIN CHUNG ===")
print(f"Số sessions: {len(data['sessions'])}")
print(f"Số nhóm request: {len(data.get('request', {}))}")

# 3. Request Configuration
if 'request' in data:
    print("\n=== REQUEST CONFIGURATION ===")
    for group_name, group_attrs in data['request'].items():
        print(f"{group_name}: {len(group_attrs)} attributes")
        for attr_name in list(group_attrs.keys())[:3]:
            print(f"  {attr_name}: ...")

# 4. Session đầu tiên
print("\n=== SESSION ĐẦU TIÊN ===")
if data['sessions']:
    session = data['sessions'][0]
    print(f"Session ID: {session['id']}")

    if len(session['iq']) > 0:
        iq_data = session['iq']
        print(f"IQ data: {len(iq_data)} samples")
        print(f"  I (real): Min={iq_data.real.min():.2f},
Max={iq_data.real.max():.2f}")
        print(f"  Q (imag): Min={iq_data.imag.min():.2f},
Max={iq_data.imag.max():.2f}")
        print(f"  Magnitude: Min={np.abs(iq_data).min():.2f},
Max={np.abs(iq_data).max():.2f}")

        # Vẽ biểu đồ (nếu có matplotlib)
        # plt.figure(figsize=(12, 6))
        #
        # plt.subplot(2, 1, 1)
        # plt.plot(iq_data.real, 'b', label='I')
        # plt.plot(iq_data.imag, 'r', label='Q')
        # plt.title('Time Domain (I & Q)')
        # plt.legend()
        # plt.grid(True)
        #
        # plt.subplot(2, 1, 2)
        # plt.plot(iq_data.real, iq_data.imag, '.')
        # plt.title('Constellation Diagram')
        # plt.axis('equal')
        # plt.grid(True)
        #
        # plt.tight_layout()
        # plt.show()

```

6. BẢNG TÓM TẮT CẤU TRÚC OUTPUT

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ truy cập
<code>`request`</code>	<code>`dict`</code>	Request configuration groups với attributes	<code>`data['request']['hwConfiguration']`</code>
<code>`request['hwConfiguration']`</code>	<code>`dict`</code>	Hardware configuration attributes	<code>`data['request']['hwConfiguration']['attr']`</code>
<code>`request['libConfiguration']`</code>	<code>`dict`</code>	Library configuration attributes	<code>`data['request']['libConfiguration']['attr']`</code>
<code>`request['recordingOptions']`</code>	<code>`dict`</code>	Recording options attributes	<code>`data['request']['recordingOptions']['attr']`</code>
<code>`request['source']`</code>	<code>`dict`</code>	Source attributes	<code>`data['request']['source']['attr']`</code>
<code>`request['spectrumOptions']`</code>	<code>`dict`</code>	Spectrum options attributes	<code>`data['request']['spectrumOptions']['attr']`</code>
<code>`request['transaction']`</code>	<code>`dict`</code>	Transaction attributes	<code>`data['request']['transaction']['attr']`</code>
<code>`sessions`</code>	<code>`list`</code>	Danh sách các sessions	<code>`data['sessions'][0]`</code>
<code>`sessions[i]['id']`</code>	<code>`str`</code>	Session ID	<code>`session['id']`</code>
<code>`sessions[i]['iq']`</code>	<code>`np.ndarray`</code>	Complex IQ data (I + j*Q)	<code>`session['iq']`</code>

7. LƯU Ý QUAN TRỌNG

36. **Kiểu dữ liệu**:

- ``iq`` là ``complex128`` (số phức 128-bit)
- I và Q được đọc từ datasets riêng biệt và kết hợp thành complex
- Request attributes có thể là string, int, float tùy theo file

37. **Cấu trúc session**:

- - Mỗi session có 2 datasets: `i` và `q`
- - Dữ liệu được kết hợp: $iq = i + j*q$
- - Nếu `i` và `q` có độ dài khác nhau, chỉ lấy phần chung (min length)

38. **Xử lý dữ liệu**:

- - Luôn kiểm tra `len(session['iq']) > 0` trước khi sử dụng
- - Sử dụng `numpy` để xử lý các phép toán trên mảng
- - Sử dụng `.real` và `.imag` để lấy I và Q riêng biệt
- - Sử dụng `np.abs()` và `np.angle()` để tính magnitude và phase

39. **Hiệu năng**:

- - Đọc toàn bộ file có thể mất thời gian nếu có nhiều sessions
- - Có thể tối ưu bằng cách chỉ xử lý một số sessions cần thiết

40. **Visualization**:

- - Có thể vẽ time domain (I và Q theo thời gian)
- - Có thể vẽ constellation diagram (Q vs I)

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- **Code MATLAB gốc**: `reader_demodulation_no_recursive.m`
 - **Code Python**: `reader_demodulation_h5.py`
 - **HDF5 Documentation**: <https://www.hdfgroup.org/solutions/hdf5/>
-

Ngày tạo báo cáo: 2026-01-25

Phiên bản reader: 1.0

****Tương thích với**:** MATLAB reader_demodulation_no_recursive.m

PHẦN 7

BÁO CÁO CHI TIẾT: CẤU TRÚC FILE IDENTIFIER.H5

1. TỔNG QUAN

File identifier.h5 là file HDF5 chứa dữ liệu Identifier. File này được đọc bởi module Python reader_identifier_h5.py dựa trên code MATLAB read_identifier.m.

Thông tin cơ bản:

- ****Định dạng**:** HDF5 (Hierarchical Data Format version 5)
- ****Loại dữ liệu**:** Identifier data (Hop parameters, DOA, IQ)
- ****Số sessions**:** 750 sessions
- ****Cấu trúc chính**:**
 - - `/attribute/estm_bdw`: Chứa tham số Hop (datasets: fc, ...)
 - - `/attribute/request/label`: Chứa label text (dataset)
 - - `/attribute/doa/position`: Chứa DOA position datasets (vecDoas, ...)
 - - `/attribute/doa/identity/features`: Chứa identity feature datasets (meanBws, meanFcs, ...)
 - - `/session`: Chứa dữ liệu IQ của các sessions (dataset 'iq' xen kẽ I, Q, I, Q...)

2. CẤU TRÚC FILE H5

2.1. Cấu trúc tổng thể

```
identifier.h5
├── /attribute
│   ├── /estm_bdw                                # → estm_bdw (datasets: fc, ...)
│   │   └── Datasets                             # Tham số Hop
│   ├── /request                                # → request
│   │   └── /label                             # Dataset: Label text
│   └── /doa                                    # → doa
│       ├── /position                          # → doa['position'] (datasets:
vecDoas, ...)
│       │   ├── /identity                      # → doa['identity']['features']
│       │   └── /features                     (datasets: meanBws, meanFcs, ...)
├── /session                                    # → sessions
│   ├── /000xx                                  # Session ID
│   │   └── /iq                                # Dataset: IQ data (xen kẽ I, Q, I, Q...)
│   ├── /000yy
│   │   └── /iq
│   └── ... (nhiều sessions)
```

2.2. Chi tiết các thành phần

A. `/attribute/estm_bdw` Group`

Group này chứa tham số Hop dưới dạng datasets:

- Các datasets như: ``fc`` (frequency center), ...
- Được đọc vào ``data['estm_bdw']``
- Ví dụ: ``data['estm_bdw']['fc']`` chứa frequency centers của các hops

B. `/attribute/request/label` Dataset`

Dataset này chứa label text:

- Được đọc và parse thành dictionary
- Được đọc vào ``data['request']['label']``
- Format: text với các dòng dạng ``key=value`` hoặc plain text

C. ``/attribute/doa`` Group

Group này chứa dữ liệu DOA:

- `**`/position`**`: Datasets như ``vecDoas`` (DOA vectors)
- `**`/identity/features`**`: Datasets như ``meanBws``, ``meanFcs`` (identity features)

D. ``/session`` Group

Group này chứa dữ liệu IQ của các sessions:

- Mỗi session có ID dạng: ``000xx``, ``000yy``, ...
- Mỗi session chứa 1 dataset:
- - `**`iq`**`: IQ data xen kẽ (I, Q, I, Q, ...)
- - Dữ liệu được xử lý thành complex IQ: ``iq = I + j*Q``

3. INPUT VÀ OUTPUT CỦA READER

3.1. Input

`**Hàm**`: `read_identifier_h5(filename: str)`

****Tham số**:**

- `filename` (str): Đường dẫn đến file H5 cần đọc
- - Ví dụ: `'\./../00_DATA_h5/identifier.h5'`

3.2. Output

****Kiểu trả về**:** Dict[str, Any]

****Cấu trúc output**:**

```
{
  'estm_bdw': {
    'fc': np.ndarray,          # Frequency centers (Hop parameters)
    # ... (các datasets khác)
  },

  'request': {
    'label': {                 # Parsed label dictionary
      'key1': 'value1',
      'key2': 'value2',
      # ... (các key-value pairs từ label text)
    }
  },

  'doa': {
    'position': {
      'vecDoas': np.ndarray,   # DOA vectors
      # ... (các datasets khác)
    },
    'identity': {
      'features': {
        'meanBws': np.ndarray, # Mean bandwidths
        'meanFcs': np.ndarray, # Mean frequency centers
        # ... (các datasets khác)
      }
    }
  },

  'sessions': [
    {
      'id': '000xx',           # Session ID
      'iq': np.ndarray         # Complex IQ data (I + j*Q), dtype:
complex128
    },
    # ... (nhiều sessions)
  ]
}
```

```
]
}
```

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG READER

4.1. Cài đặt

****Yêu cầu**:**

- Python 3.6+
- Thư viện: `h5py`, `numpy`

****Cài đặt dependencies**:**

```
pip install h5py numpy
```

4.2. Cách sử dụng cơ bản

```
from reader_identifier_h5 import read_identifier_h5

# Đọc file
filename = 'path/to/identifier.h5'
data = read_identifier_h5(filename)

# Truy cập thông tin
print(f"Số sessions: {len(data['sessions'])}")
print(f"Có estim_bdw: True")
print(f"Có doa: True")
```

4.3. Cách lấy các trường thông tin output

A. Lấy thông tin estim_bdw (Hop Parameters)

```
# Lấy estim_bdw
if 'estim_bdw' in data:
```

```

estm_bdw = data['estm_bdw']

# Lấy fc (frequency centers)
if 'fc' in estm_bdw:
    fc = estm_bdw['fc'] # numpy array
    print(f"Frequency centers: {len(fc)} hops")
    print(f"  Min: {fc.min():.2f}, Max: {fc.max():.2f}")

# Duyệt qua tất cả datasets
for ds_name, ds_value in estm_bdw.items():
    if isinstance(ds_value, np.ndarray):
        print(f"{ds_name}: shape={ds_value.shape}, dtype={ds_value.dtype}")

```

B. Lấy thông tin Request Label

```

# Lấy request label
if 'request' in data and 'label' in data['request']:
    label = data['request']['label']

# Truy cập các key-value pairs
for key, value in label.items():
    print(f"{key}: {value}")

# Lấy giá trị cụ thể nếu biết key
# value = label.get('key_name', None)

```

C. Lấy dữ liệu DOA

```

# Lấy DOA
if 'doa' in data:
    doa = data['doa']

# Lấy position (vecDoas)
if 'position' in doa:
    position = doa['position']
    if 'vecDoas' in position:
        vec_doas = position['vecDoas'] # numpy array
        print(f"DOA vectors: shape={vec_doas.shape},
dtype={vec_doas.dtype}")

# Lấy identity features
if 'identity' in doa and 'features' in doa['identity']:
    features = doa['identity']['features']

    if 'meanBws' in features:
        mean_bws = features['meanBws'] # numpy array
        print(f"Mean Bws: shape={mean_bws.shape}, dtype={mean_bws.dtype}")

```

```

if 'meanFcs' in features:
    mean_fcs = features['meanFcs'] # numpy array
    print(f"Mean Fcs: shape={mean_fcs.shape}, dtype={mean_fcs.dtype}")

```

D. Lấy dữ liệu Sessions

****1. Lấy danh sách tất cả sessions:****

```

# Lấy số lượng sessions
num_sessions = len(data['sessions'])
print(f"Có {num_sessions} sessions")

# Lấy session đầu tiên
first_session = data['sessions'][0]

```

****2. Lấy thông tin từ một session:****

```

# Lấy session theo index
session = data['sessions'][0]

# Lấy Session ID
session_id = session['id']
print(f"Session ID: {session_id}")

# Lấy IQ data
iq_data = session['iq'] # numpy array, dtype: complex128
print(f"IQ data: {len(iq_data)} samples, dtype={iq_data.dtype}")

```

****3. Xử lý dữ liệu IQ:****

```

import numpy as np

# Lấy session
session = data['sessions'][0]
iq_data = session['iq']

# Lấy I và Q riêng biệt
i_data = iq_data.real # In-phase (real part)
q_data = iq_data.imag # Quadrature (imaginary part)

print(f"I (real): Min={i_data.min():.2f}, Max={i_data.max():.2f},

```

```

Mean={i_data.mean():.2f}")
print(f"Q (imag): Min={q_data.min():.2f}, Max={q_data.max():.2f},
Mean={q_data.mean():.2f}")

# Tính toán từ IQ phức
# Biên độ (Magnitude)
magnitude = np.abs(iq_data)
print(f"Magnitude: Min={magnitude.min():.2f}, Max={magnitude.max():.2f},
Mean={magnitude.mean():.2f}")

# Phase (Góc pha)
phase = np.angle(iq_data)
print(f"Phase: Min={phase.min():.3f}, Max={phase.max():.3f}")

# Power
power = np.abs(iq_data) ** 2
print(f"Power: Mean={power.mean():.2f}")

```

****4. Duyệt qua tất cả sessions:****

```

import numpy as np

# Duyệt qua tất cả sessions
for i, session in enumerate(data['sessions']):
    session_id = session['id']
    iq_data = session['iq']

    # Xử lý dữ liệu...
    if len(iq_data) > 0:
        magnitude = np.abs(iq_data)
        print(f"Session {i} ({session_id}): {len(iq_data)} samples")
        print(f"  Magnitude: Min={magnitude.min():.2f},
Max={magnitude.max():.2f}")

    # Ví dụ: chỉ xử lý 10 sessions đầu
    if i >= 10:
        break

```

5. VÍ DỤ CODE HOÀN CHỈNH

```

#!/usr/bin/env python3
"""
Ví dụ sử dụng reader_identifier_h5.py
"""

import numpy as np
from reader_identifier_h5 import read_identifier_h5

```



```

# 1. Đọc file
filename = '../00_DATA_h5/identifier.h5'
print(f"Đang đọc file: {filename}")
data = read_identifier_h5(filename)

# 2. Hiển thị thông tin chung
print("\n=== THÔNG TIN CHUNG ===")
print(f"Số sessions: {len(data['sessions'])}")
print(f"Có estim_bdw: True")
print(f"Có request: True")
print(f"Có doa: True")

# 3. estim_bdw (Hop Parameters)
if 'estim_bdw' in data:
    print("\n=== ESTM_BDW (HOP PARAMETERS) ===")
    for ds_name, ds_value in data['estim_bdw'].items():
        if isinstance(ds_value, np.ndarray):
            print(f"{ds_name}: shape={ds_value.shape}, dtype={ds_value.dtype}")
            if ds_name == 'fc' and len(ds_value) > 0:
                print(f"  Min: {ds_value.min():.2f}, Max: {ds_value.max():.2f}")

# 4. Request Label
if 'request' in data and 'label' in data['request']:
    print("\n=== REQUEST LABEL ===")
    label = data['request']['label']
    for key, value in list(label.items())[:10]: # Hiển thị 10 dòng đầu
        print(f"{key}: {value}")

# 5. DOA
if 'doa' in data:
    print("\n=== DOA ===")
    if 'position' in data['doa']:
        print("Position:")
        for ds_name, ds_value in data['doa']['position'].items():
            if isinstance(ds_value, np.ndarray):
                print(f"  {ds_name}: shape={ds_value.shape},
dtype={ds_value.dtype}")

        if 'identity' in data['doa'] and 'features' in data['doa']['identity']:
            print("Identity Features:")
            for ds_name, ds_value in data['doa']['identity']['features'].items():
                if isinstance(ds_value, np.ndarray):
                    print(f"  {ds_name}: shape={ds_value.shape},
dtype={ds_value.dtype}")

# 6. Session đầu tiên
print("\n=== SESSION ĐẦU TIÊN ===")
if data['sessions']:
    session = data['sessions'][0]
    print(f"Session ID: {session['id']}")

    if len(session['iq']) > 0:
        iq_data = session['iq']
        print(f"IQ data: {len(iq_data)} samples")

```

```

    print(f"  I (real): Min={iq_data.real.min():.2f},
Max={iq_data.real.max():.2f}")
    print(f"  Q (imag): Min={iq_data.imag.min():.2f},
Max={iq_data.imag.max():.2f}")
    print(f"  Magnitude: Min={np.abs(iq_data).min():.2f},
Max={np.abs(iq_data).max():.2f}")

```

6. BẢNG TÓM TẮT CẤU TRÚC OUTPUT

Trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ truy cập
<code>`estm_bd`w`</code>	<code>`dict`</code>	Hop parameters datasets	<code>`data['estm_bd w']['fc']`</code>
<code>`request`</code>	<code>`dict`</code>	Request info	<code>`data['request'] ['label']`</code>
<code>`request['label']`</code>	<code>`dict`</code>	Parsed label dictionary	<code>`data['request'] ['label']['key']`</code>
<code>`doa`</code>	<code>`dict`</code>	DOA data	<code>`data['doa'] ['position']`</code>
<code>`doa['position']`</code>	<code>`dict`</code>	Position datasets	<code>`data['doa'] ['position'] ['vecDoas']`</code>
<code>`doa['identity'] ['features']`</code>	<code>`dict`</code>	Identity feature datasets	<code>`data['doa'] ['identity'] ['features'] ['meanBws']`</code>
<code>`sessions`</code>	<code>`list`</code>	Danh sách các sessions	<code>`data['sessions'] [0]`</code>
<code>`sessions[i] ['id']`</code>	<code>`str`</code>	Session ID	<code>`session['id']`</code>
<code>`sessions[i] ['iq']`</code>	<code>`np.ndarray`</code>	Complex IQ data (I + j*Q)	<code>`session['iq']`</code>

7. LƯU Ý QUAN TRỌNG

41. ****Kiểu dữ liệu****:

- ``iq`` là ``complex128`` (số phức 128-bit)
- IQ được đọc từ dataset xen kẽ (I, Q, I, Q...) và xử lý thành complex
- Các datasets khác có thể là float, int tùy theo file

42. **Cấu trúc IQ**:

- - Dataset `iq` chứa dữ liệu xen kẽ: [I, Q, I, Q, ...]
- - Được xử lý thành complex: $iq = I + jQ$
- - Nếu số lượng phần tử lẻ, phần tử cuối sẽ bị bỏ qua

43. **Label parsing**:

- - Label được parse từ text thành dictionary
- - Format: các dòng dạng `key=value` hoặc plain text
- - Plain text được lưu với key dạng `line_1`, `line_2`, ...

44. **Xử lý dữ liệu**:

- - Luôn kiểm tra `len(session['iq']) > 0` trước khi sử dụng
- - Sử dụng `numpy` để xử lý các phép toán trên mảng
- - Sử dụng `.real` và `.imag` để lấy I và Q riêng biệt
- - Sử dụng `np.abs()` và `np.angle()` để tính magnitude và phase

45. **Hiệu năng**:

- - Đọc toàn bộ file có thể mất thời gian nếu có nhiều sessions
- - Có thể tối ưu bằng cách chỉ xử lý một số sessions cần thiết

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- **Code MATLAB gốc**: `read_identifier.m`
- **Code Python**: `reader_identifier_h5.py`
- **HDF5 Documentation**: <https://www.hdfgroup.org/solutions/hdf5/>

****Phiên bản reader**:** 1.0

****Tương thích với**:** MATLAB `read_identifier.m`
